





**Så här gör du en uppdatering av Xzense
fasta programvara**



1. Så här gör du en uppdatering av Xzense fasta programvara




Steg	Åtgärd	Display
1	Öppna Google Play/App Store på din telefon och sök efter "Xzense". Installera Xzense Android/iOS App version 4.3 eller högre.	
2	På Xzense-fjärrkontrollen, gå in i undermenyn "Nätverk" och välj "Bluetooth". Aktivera Bluetooth för att ansluta Xzense till din smartphone via Xzense-appen (följ stegen i Xzense-användarmanualen – avsnitt 2.14). Det går att uppdatera kontrollpanelens fasta styrboxen utan att först ansluta den till en strömenhet.	

3

När fjärrkontrollen och telefon-appen har parkopplats visas en dialogruta på telefonen som frågar dig om du vill installera den senaste fasta programvaran. Tryck "Ja".



Observera att om detta inte sker, tryck på (i) ikonen längst uppe i det vänstra hörnet på telefonappen.



4

Vänta medan telefonen överför uppdateringen av fast programvara till Xzense-fjärrkontrollen. Detta tar cirka 15 minuter.

Under den här överföringsprocessen, stäng inte av telefonen eller fjärrkontrollen, och håll enheterna inom tre meters avstånd från varandra. När överföringen är klar ska fjärrkontrollen uppdatera sig själv (detta tar cirka en minut).



5

När fjärrkontrollen har uppdaterats kommer styrboxen att uppdateras automatiskt. Den här processen tar cirka 40–50 minuter.



6

När fjärrkontrollen har överfört uppdateringen till styrboxen kommer styrboxen att uppdatera sig själv (det här tar cirka en minut). Efter detta är fjärrkontrollen redo att användas.